

# SMSAPI

Integracja Optima Analizy BI





## SPIS TREŚCI


1. Rozpoczęcie współpracy
2. Konfiguracja w Optima Analizy BI
3. Konfiguracja w panelu WWW SMSAPI




## 1. Rozpoczęcie współpracy

W celu rozpoczęcia współpracy należy utworzyć konto w serwisie SMSAPI: <http://www.smsapi.pl/>  
Utworzone konto jest gotowe do użytku, jednak zalecamy ustawienie własnego pola nadawcy. Jako domyślne ustawione jest pole nadawcy „Info”. Dodanie pola nadawcy jest usługą całkowicie darmową.

## 2. Konfiguracja w Optima Analizy BI



(rys. 1)



rys.2

Aby dokonać konfiguracji usługi SMSAPI w Comarch ERP Optima Analizy BI należy wykonać operację zgodnie z kolejnością na rys.1 oraz rys.2.

- ➔ W zakładce „BI” wybieramy „Konfiguracja”, następnie „Bramka SMS” (rys1).
- ➔ Bramka SMS skonfigurowana jest w oparciu o usługę Email to SMS dlatego koniecznym jest wprowadzenie konfiguracji konta pocztowego. W oknie „Ustawienia subskrypcji” uzupełniamy konfigurację serwera poczty wychodzącej SMTP (rys.2, krok 1)
- ➔ Kolejny etap to uzupełnienie danych konta w SMSAPI. Podajemy login w SMSAPI („Użytkownik”), hasło do API („Hasło”) . Pole adres pozostawiamy a adresem jak w przykładzie (**sms.do@smsapi.pl**)

**UWAGA!** Hasło do interfejsu API po rejestracji jest takie same jak hasło do panelu WWW. Istnieje możliwość zmiany hasła do interfejsu API w zakładce Ustawienia → API. Zmiana hasła do panelu WWW nie wpływa na hasło API.



### 3. Konfiguracja w panelu WWW SMSAPI

Panel główny

Wiadomości SMS

- Bramka SMS
- Cykliczny SMS
- Historia i raporty
- Zaplanowane wysyłki
- Wersje robocze
- Pola nadawcy
- Szablony

Odbiór wiadomości

Baza numerów

Funkcje dodatkowe

Ustawienia API

SMSAPI Pola nadawcy Stan konta: 0,75 pkt

58 min 58 sek Chat Pomoc

Dodaj pole nadawcy

Własne  Standardowe

Pole nadawcy  Dodaj

Domyślne pole nadawcy

Pole nadawcy: Alert Zapisz

Pola nadawcy

Usuń	Pole nadawcy	Status	Oświadczenie
<input type="checkbox"/>	Alert	Aktywny	
<input type="checkbox"/>		Aktywny	

(rys.3)

Aby dokonać wyboru pola nadawcy z którym wysyłane będą wiadomości SMS z aplikacji Comarch ERP Optima Analizy BI należy ustawić pożądaną wartość w polu „Domyślne pole nadawcy” w panelu WWW SMSAPI (rys. 3).

Ustawienie opcji „Losowy numer” odpowiada usłudze ECO. Wybranie wysyłki wiadomości 2WAY lub z własnym dedykowanym alfanumerycznym polem nadawcy odpowiada usłudze PRO.

Domyślnie na koncie ustawiony jest typ wiadomości PRO z polem nadawcy „Info”.